


iPhone/iPadからの遠隔監視方法

iPhone/iPad から遠隔監視を行うことができます。

メモ 事前に「ネットワーク」の設定を行う必要があります。
P.44 を参照

初期設定

1. iPhone/iPad のホーム画面を開き、App Store にアクセスします。
2. 検索バーに【scdvr】と入力して検索します。



3. 下の画面が開いたら、【無料】のアイコン選択し、『インストール』を押してダウンロードします。



4. Apple ID パスワード入力画面が出てきますので、お客様の Apple ID とパスワードを入力して OK を押すと、ダウンロードが開始し、ホーム画面に【ScDvr】が追加されます。




設定方法

1. 【ScDvr】アイコンを押してソフトを起動します。




2. 【Add】を押して、DVR の情報を入力します。



DvrName	設定名を入力します。(例: 東京事務所)
Address	グローバルIPアドレスを入力します。
Port	使用するポート番号を入力します。(通常は変更不要)
User ID	録画機に設定しているユーザー名を入力します。(初期値: admin)
Password	録画機に設定しているパスワードを入力します。(初期値: 123456)

3. 入力終了後、【GO】を押すと、自動的に入力した情報が登録され、アクセスを開始します。



4. 見たい画面を2回タッチすると分割画面からフルスクリーン表示に切り替わります。


スマートフォン(Android)からの遠隔監視方法

スマートフォン (Android) から遠隔監視を行えます。


メモ 事前に「ネットワーク」の設定を行う必要があります。
P.44 を参照

初期設定

1. スマートフォンのホーム画面を開き、マーケットにアクセスします。
2. 検索バーに【bubo bubo】と入力して検索します。




2. 下の画面が開いたら【BuboBubo】をタッチします。



3. 下の画面が表示されたら、『無料』ボタンを押してソフトをダウンロードします。




4. ダウンロードが完了すると、ホーム画面に【Bubo Bubo】が追加されます。



設定方法

1. 【Bubo Bubo】アイコンを押してソフトを起動します。
2. 【New】を押して、DVR の新規登録を行います。




3. DVR の情報を入力します。

DVR:	dvr1
IP:	000.000.000.000
Port:	80
User:	admin
Password:	*****

DVR	設定名を入力します。(例: 東京事務所)
IP	グローバルIPアドレスを入力します。
Port	使用するポート番号を入力します。(通常は変更不要)
User	録画機に設定しているユーザー名を入力します。(初期値: admin)
Password	録画機に設定しているパスワードを入力します。(初期値: 123456)

4. 入力後、【SAVE】ボタンを押すと、設定が保存され、ログイン画面に戻ります。



5. ログイン画面で、設定した DVR 名を選択すると、ライブ映像が表示されます。



6. 下部メニュー項目より全画面・分割画面の切り替えが行えます。



全画面・分割画面の切り替えが行えます。